

Guía carga de prescripciones para Jacto Omni 700



- 1 **Iniciar un nuevo trabajo, en la pestaña Nueva guía.**
Es necesario **seleccionar la opción de Dosis Variable.**




- 2 Seleccionar el mapa (shape)
- 3 Seleccionar la columna (atributo)



	id	KCI	P2O5
1	1	300,0000	200
2	2	225,0000	150
3	3	150,0000	100

3263_PT

- 4 Dejar 1.0
- 5 Valor numérico
- 6 Valor que aplica al salir fuera del mapa de prescripción.



- 7 En la pantalla de operaciones se puede ver el mapa de prescripción importado, con la dosis a aplicar en cada ambiente